ダーク・セラフィム DOS/V、PC-98 CD 版 追加マニュアル

付属のマニュアルは PC-98 シリーズフロッピー版に対応しています。

このマニュアルは、インストール及び起動の仕方、**DOS/V** での操作変更を主に説明しています。

本編マニュアルと合わせてお読み下さい。

株式会社 呉ソフトウェア工房 呉 英二 TEL 048-646-0660 FAX 048-646-0661 このたびは『ダーク・セラフィム DOS/V、PC-98 版』を、お買い上げい ただきありがとうございます。

1. 基本システム

本製品を、ご利用していただくためには、以下の機器が必要です。

※対応機種

CD-ROM 搭載の次の機種

PC-98 シリーズ

IBM PS/55、PS/V シリーズ

IBM PC-AT および、その 100% 互換機(要 VGA)

PC-98 シリーズでのインストールは DOS/V と同じです。 インストールについては DOS/V と同様に行って下さい。 その他の事柄はマニュアルをご覧ください。

* DOS

DOS/V

IBM PC-DOS J5.0/V 以上

MS-DOS 5.0/V 以上

または、日本語 MS-WINDOWS ver. 3.1

PC-98

MS-DOS 5.0以上

※必要な本体のメモリー

DOS/V、PC-98 共通

コンベンショナル (メイン) ・メモリー: 530kb 以上

EMS メモリー: 300kb

XMS メモリー: 400kb

(XMS ドライバーが必要です。通常は、搭載されています)

注:メインメモリーはこれより少なくとも動作はしますが、ディスクアクセスが多くなるなどしますので、警告が出る事があります。 最低 470kb は必要です。

※ディスクドライブ

DOS/V、PC-98 共通

倍速対応 CD-ROM ドライブ

ハードディスク 空き容量 7MB以上

※マウス

DOS/V

マイクロソフト 100% コンパチブルマウス

PC-98

バスマウス

※サウンドボード

DOS/V

Sound BLASTER 16

Sound BLASTER PRO

(注:サウンド用ドライバーを組み込む必要はありません)

PC-98

NEC 純正の FM 音源ボード

(注:98 搭載の Sound BLASTER は使用出来ません)

※ディスプレイ

DOS/V

VGA 640 × 480 アナログ表示対応のもの

PC-98

640 × 400 アナログ表示対応のもの

2. インストールの仕方

※本製品をプレイしていただくためには、あらかじめハードディスクにインストールする必要があります。

|MS-WINDOWS 3.1 以降を、お持ちの方|

- ◎ DOS/V、PC-98 共通
 - 1. コンピュータの電源を入れ、ウィンドウズを起動させます。
 - 2. CD-ROM ドライブに、「ダークセラフィム」の CD-ROM を入れます。
 - 3. WINDOWS の〈MAIN〉メニューから、「ファイル・マネージャー」を起動して下さい。

つまり、「ファイル・マネージャー」の絵(アイコンといいます)を "開く"またはダブルクリック(二回続けて、マウスのボタンを押すこ と)して下さい。

- 4. $\lceil \mathsf{J}_{r} \mathsf{T} \mathsf{J}_{r} \mathsf{T}_{r} \mathsf{$
- 5. CD-ROM のウィンドウが表示されましたら、その中の INSTALL.EXE

をダブル・クリックして、実行します。

6. 画面の指示にしたがって、作業をすすめて下さい。作業完了のメッセージがでれば、インストール終了です。

|MS-WINDOWS 3.1 以降を、お持ちでない方|

- ◎ DOS/V でのインストールのやり方 DOS のコピーコマンド(copy)で、CD-ROM 内の、「DOSV」ディレク トリのファイルをすべてコピーします
 - 1. コンピューターの電源を入れ、DOS/V を立ちあげます。
 - 2. インストールしたいハードディスクドライブに移動します。例: >C: [ENTER] と入力します。通常は、ハードディスクドライブは [C] になっていますのでこれは必要ありません。別のドライブにインストールしたい時は変更して下さい。
 - 3. 「ダークセラフィム」をインストールするディレクトリを作ります。 例: >mkdir darks [ENTER]と入力します
 - 4. 上記 3.で作成したディレクトリに移動します。 例: >cd darks [ENTER]と入力します
 - 5. copy コマンドで CD 上の「DOSV」のファイルを全てコピーします例: (CD-ROM ドライブのドライブが [D] の時) >copy d:¥dos¥*.* [ENTER]と入力します。

注:上記[>] はコンピュータが表示しているもので、入力はしません これでインストールは終了です。

- 注1:本製品をインストールするまえに、DOS/V または MS-WINDOWS がインストールされていることを確認して下さい。
- 注2:本製品を圧縮してあるドライブにインストールすると、うまくインストールできない場合があります。できるだけ、圧縮していないドライブに、インストールして下さい。

◎ PC-98DOS でのインストールのやり方

基本的には DOS/V でのインストールと同じですが、ハードディスクの通常のドライブ名が [A]です。

また、プログラムは CD の「PC98」に入っていますので、上の説明のドライブ名やディレクトリ名を置き換えてコピーします。

上記の [ENTER]はリターンキーの事です。

◎サウンドブラスターの設定変更(DOS/Vのみ)

このソフトは Sound BLASTER 16

I/O ポートのアドレス 220H

に初期設定してあります。

これ以外の場合にはサウンドボードの設定をして下さい。

MS-WINDOWS · DOS/V 両方の場合とも、インストール後にサウンドボードの設定をします。

● MS-WINDOWS の場合:

「ファイル・マネージャー」内から、ダークセラフィムのディレクトリ を探し、中に入っている SETBGM.EXE をダブルクリックして下さい。

● DOS/V の場合:

本製品をインストールしたディレクトリで、SETBGM と入力して下さい。

例: >setbgm [ENTER]と入力して下さい。

後は画面に従って、選択したい文の番号を入力して下さい。

音源ボードの設定については、各音源ボードの説明書を参考にして下さい。

(注:上記した以外の互換サウンドボードには、完全に対応していない場合があります)

3. 起動の仕方

- ◎ MS-WINDOWS 3.1 を、お持ちの方
 - 1. コンピューターの電源を入れウィンドウズを起動させます。
 - 2. 「ダークセラフィム」のウィンドウ内のアイコンをダブルクリック (実行) します。
 - 注:ウインドウズから「必要メモリーが足りません」と言うメッセージが 出る場合には、Windows 内の PIF エディターを使って、PIF に書かれ た必要メモリーを減らすか、「ファイルマネージャー」内で、本製品 のインストールされたディレクトリを開いて、main.exe を、ダブルク

◎ DOS/V のみの方

- 1. コンピューターの電源を入れ、DOS/V を立ちあげます。
- 2. 「ダークセラフィム」をインストールしたハードディスクドライブに 移動します。

(例: >c: [ENTER] と入力します。通常は、ハードディスクドライブは [C] になっています)

3. マウスドライバーを登録します。通常はすでに登録されておりますので、この作業はいりません。

(例: >mouse [ENTER] と入力して下さい。

もし、マウスドライバが違うディレクトリにある場合は、ディレクトリも指定してください。例えば、DOS ディレクトリにある場合、

><u>¥dos¥mouse</u> [ENTER]と入力して下さい)

4. インストールしたディレクトリに移動します。

(例: >cd darks [ENTER])

5. >main [ENTER] と入力して下さい。

© PC-98DOS のみの方

- 1. コンピューターの電源を入れ、立ちあげます。
- 2. **『**ダークセラフィム**』**をインストールしたハードディスクドライブに 移動します。

(例:もし、ドライブが[B]なら >b:[リターン]と入力します。通常は、ハードディスクドライブは[A]になっています)

3. インストールしたディレクトリに移動します。

(例: >cd darks [リターン])

5. >main [リターン] と入力して下さい。

注:上記の[>]はコンピュータが表示しているもので、入力はしません

4. マニュアルの訂正について。

※ DOS/V 版では、ゲーム中のキー操作のうち〔飛行/歩行切り替え〕が、

[/]+- → [+]+-

に、なります。その他のキー操作は変わりません。 DOS/V、PC-98 共通の補足、御注意 ※ P19 オープニングを見る場合の補足

ハードディスクの方はメニューから[オープニングを見る]を選んで下さい。終了するとメニューに戻ります。途中キャンセルはできません。

※ P24 アイテム使用時の補足

自分の思考で動いているキャラクターは、アイテムが使いづらくなる場合があります。

アイテムやマジックの発射は[発射メーター]がフルになっていませんと 行えません。

自動で動いていると常に発射を行っているので、使うタイミングが少ないのです。アイテムを使わせたいキャラクターにコントロールを移動させて試みて下さい。

※ P25 及び P60 ジュエルビーストの強さ、ボーナスポイントの訂正 ジュエルビーストの強さ使うマジックは、召喚したキャラクターのレベ ルにより異なります。出現するモンスターの数は、倒されるとその分、減 ります。

ボーナスポイントは敵を倒したり、イベントを越えると溜まります。

- ※ P57 12 行目 「ウロボロスの泉」の出口は下方向のみです。
- ※エンディング終了後は、電源を切って下さい。

5. DOS/V 版トラブル・シューティング

※音が出ない場合:

SETBGM.EXE を実行して下さい。互換ボードでは設定を変えても音が 出ない場合があります。

まれに他のアプリケーションの影響により、ボリュームが0になっている事があります。

この場合は Sound BLASTER のミキサーや CONFIG.SYS でボリューム設定を行って下さい。

- ※ |WINDOWS| で起動するときに、「メモリが足りません」と表示される 場合:
 - ・他に実行中のソフトウェアがあれば、止めて下さい。
 - ・ (ファイルマネージャー) 内で、本製品のインストールされたディレクトリを呼び出して、main.exe を、ダブルクリック (実行) してみて下

さい²

- ・または、ウィンドウズを終了して DOS に戻り、 |DOS/V のみ | の起動 方法で実行してみて下さい。
- ・それでも実行できない場合は、config.sys を書き換えて(例:漢字変換フロントエンドプロセッサをはずす等。 DOS マニュアルを参照して下さい)、必要メモリ(メイン 530kb 以上)を確保して下さい。本製品は、QEMM 等のメモリ管理ツールに、対応していない場合があります。

なお、メモリの量は、DOS上で [mem] と入力すれば表示されます。

※ {DOS/V のみ} で起動するときに、「メモリが足りません」と表示される 場合:

同様に、config.sys を書き換えて下さい。サウンドドライバーは、はずしてかまいません。

- ※ {Windows} 内の PIF エディターで必要メモリーを減らす等した場合: メモリーが多少足らなくてもゲームは動作するようにしてありますが、 途中画面が乱れたり(キャラクターが点滅し、遅くなるなど)しますの で、メモリーは確保して下さい。そのままゲームを続けると動かなくな ります。
- ※同期線によって、画面に筋が入るように見える事がありますが、異常では ありません。

PC-98 版トラブル・シューティング

万一、インストールがうまく行かないような場合には、フロッピー版と交換いたしますので、呉ソフトウエア工房まで御連絡下さい。

本 CD の 2 トラック目より、ダークセラフィム BGM 別アレンジバージョンが収録されています。編曲は、本編と同じ "ねこみみ"氏です。

DOS/V 版ではマウスドライバーが組み込まれておりませんと、ウィンドウズからも DOS からも立ち上りません。

ウィンドウズで立ち上らず、マウスドライバーの組み込み方のわからない 方は、DOS での立ち上げ方を参照して下さい。